


FileMaker Pro 8.0 for MAC のデータを宛名ラベル印刷

環境： 宛名ラベルの種類： 宛名ラベル（小） 62mm × 29mm


1. ここでは次のように「郵便番号」「住所」「氏名」が定義されたデータベースを使って説明します。



2. 「表示」 - 「レイアウトモード」で「レイアウトモード」に変更してください。
3. 「レイアウト」 - 「新規レイアウト/レポート」で「新規レイアウト/レポート」のダイアログボックスを表示し、次のように設定後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

レイアウト名：宛名ラベル（小）

レイアウトタイプ：ラベル



4. ラベルレイアウト設定のダイアログボックスで、次のように設定後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

ラベルレイアウトの設定：カスタムラベル

横方向のラベル数：1

横幅：6.2

高さ：2.9

ページ余白設定：チェック

上：0.3

下：0.3

左：0.15

右：0.15

新規レイアウト/レポート

ラベルレイアウトの指定

標準ラベル A-one 28171

カスタムラベル

横方向のラベル数: 1

横幅: 6.2 cm

高さ: 2.9 cm

用紙設定: 幅: 20.99 cm 高さ: 29.7 cm

ページ余白設定

上: 0.3 cm 左: 0.15 cm

下: 0.3 cm 右: 0.15 cm

? キャンセル < 戻る 次へ >

5. ラベルレイアウトの内容を設定するダイアログボックスで、次のようにフィールドを追加後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

新規レイアウト/レポート

ラベルレイアウトの内容を指定

フィールド名を選択して [内容] テキストボックスに追加することによりラベルを定義します。テキスト、空白、句読点および改行を追加するには、[内容] テキストボックスに直接入力してください。

使用できるフィールド

現在のテーブル ('address...')

郵便番号
住所
氏名

フィールドを追加 全て消去

内容

<<郵便番号>>
<<住所>>
<<氏名>>

? キャンセル < 戻る 次へ >

6. レイアウト/レポートの作成完了のダイアログボックスで、「レイアウトモードで表示」を選択後、「完了」ボタンをクリックしてください。

新規レイアウト/レポート

レイアウト/レポートの作成完了


封筒/ラベルレイアウトを作成するための設定が完了しました。

次のいずれかを選択してください:

プレビューモードで表示
プレビューモードでは、作成した封筒/ラベルレイアウトの実際の印刷イメージが表示されます。

レイアウトモードで表示
レイアウトモードでは、作成した封筒/ラベルレイアウトのフォント、グラフィックまたは背景などを編集することができます。

7. 「レイアウト」 - 「パート設定」で「パート設定」のダイアログボックスを表示し、「ヘッダ」選択後「削除」ボタンをクリックしてヘッダを削除してください。




8. 「終了」ボタンをクリックして「パート設定」のダイアログボックスを閉じてください。
9. 「ファイル」 - 「用紙設定」で「Page Setup」のダイアログボックスを表示し、次のように設定後、「OK」ボタンをクリックしてください。

対象プリンタ：Brother QL-550
用紙サイズ：宛名ラベル(小)



10. レイアウトを適当に編集して、印刷項目を用紙サイズ内に収めてください。
ここでは文字サイズを9ポイントに変更しました。




赤枠内が用紙サイズです。

11. 「ボディ」の下ラインをドラッグして、「ボディ」を用紙サイズ内に収めてください。



12. 「表示」 - 「プレビューモード」を選択すると、保存確認のダイアログボックスが表示されますので、「保存」ボタンをクリックしてください。



13. 「ファイル」 - 「印刷...」で「プリント」のダイアログボックスを表示し、「プリンタ」に「QL-550」を設定後、「プリント」ボタンをクリックしてください。

