

brother

# Heart titches DL

Version 1.0

PC刺しゅうカード作成ソフトウェア

## 取扱説明書

ES916

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。
- 取扱説明書はなくさないように大切に保管してください。

# はじめに

このたびは、当社の商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
お使いになる前に「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、この取扱説明書をご覧になり、各機能や正しい使い方を十分にご理解のうえ末永くご愛用ください。  
また、お読みになった後は保証書とともにお使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



この取扱説明書では、お使いのパソコンのWindowsおよび周辺機器の使用方法については説明していません。お使いのパソコンのWindowsおよび周辺機器の使用方法については、それぞれの取扱説明書を参照してください。

この装置は、住宅地域での電波障害防止を目的とした、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく、第2種情報処理装置です。この装置は、住宅地域またはその隣接した地域で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

- 本製品は日本国内向け、家庭用です。外国では使用できません。  
This machine can not be used in foreign country at designed for Japan.
- 仕様および外観は品質改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本書の内容を許可なく無断で複製することは、禁じられておりますのでご了承ください。
- 本書の内容を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本書の内容について万一不審な点や誤りなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。

## 安全にお使いいただくために

この取扱説明書に使われている表示や絵文字は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになれる方や他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。  
その表示や意味は次のとおりです。



**注意**

この表示を無視して誤った使い方をすると、人が障害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。



特定しない  
禁止事項



特定しない  
義務行為



感電の危険が  
あります



分解しては  
いけません



火災の危険が  
あります



水に濡らしては  
いけません

この製品を安全にお使いいただくために、以下の事柄を守ってください。

 <b>注意</b>	
 	濡れた手で USB ケーブルのプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
	USB ケーブルを抜くときは、必ずプラグの部分を持って抜いてください。USB ケーブルを引っ張って抜くとケーブルが傷つき、火災・感電の原因となります。
 	USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、加熱したりすると USB ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。USB ケーブルまたはプラグが破損したときは使用をやめてお買い上げの販売店または「ミシン 119 番」フリーダイヤル 0120-340-233 にご連絡ください。
 	直射日光の当たるところや、ストーブ、アイロンのそばなど温度の高いところでは使用しないでください。使用温度は 10 ～ 35 ℃です。本体内部の温度が上がったり、本体や電源コードの皮膜が溶けて火災・感電の原因となります。
 	スプレー製品などをご使用の部屋では使用しないでください。スプレーへの引火によるやけどや火災の原因となります。
  	本体の上に花瓶や水の入った容器を置くなどして、本体に水をこぼさないでください。万一、内部に水が入った場合は、USB ケーブルのプラグをパソコンから抜いて、お買い上げの販売店または「ミシン 119 番」フリーダイヤル 0120-340-233 にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
 	本体のカードスロットや内部に異物を入れたり、ドライバーなどを差し込まないでください。高圧部に触れて感電の恐れがあります。万一、内部に異物が入った場合は、USBケーブルのプラグをパソコンから抜いてお買い上げの販売店または「ミシン 119 番」フリーダイヤル 0120-340-233 にご連絡ください。
	お客様ご自身での分解、修理および改造は行わないでください。火災・感電およびケガの原因となります。指定以外の内部の点検・調整・掃除・修理は、お買い上げの販売店または「ミシン 119 番」フリーダイヤル 0120-340-233 にご連絡ください。
	万一、本体を落したり、破損したり、故障したりした場合は、ただちに使用をやめてお買い上げの販売店または「ミシン 119 番」フリーダイヤル 0120-340-233 にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	万一、煙が出ている、変な臭いがする、異常音がするなどの状態のときはすぐに USB ケーブルのプラグをパソコンから抜いてお買い上げの販売店または「ミシン 119 番」フリーダイヤル 0120-340-233 にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。
 	お子様の玩具として使用しないでください。お子様をご使用になるときや、お子様の近くでご使用になるときは、お子様がケガをしないよう十分ご注意ください。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
IBM は米国 International Business Machine Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
Pentium は米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

# 目次

## お使いになる前に

■ 製品の概要 .....	1
■ 同梱品の確認 .....	1
■ 別売品について .....	1
■ カードライター各部の説明 .....	1

## プログラムのインストール

■ 動作環境の確認 .....	2
■ プログラムのインストール .....	2
■ オンライン登録 .....	5
■ プログラムのアンインストール .....	5

## 使ってみましょう

■ プログラム画面の説明 .....	6
■ 操作の流れ .....	8
■ 模様を選択方法 .....	9
■ その他の操作 .....	9

## メニューバーの使い方

■ ファイル .....	10
印刷 .....	10
印刷の設定 .....	10
印刷プレビュー .....	12
終了 .....	12
■ オプション .....	12
単位の設定 .....	12
■ ヘルプ .....	13
目次 .....	13
ヘルプの使い方 .....	13
オンライン登録 .....	13
HeartStitches の WEB ページ .....	14
バージョン情報 .....	14

# お使いになる前に

## 製品の概要

この製品は、当社の刺しゅうデータ作成装置「刺しゅうプロ」で作成された刺しゅうデータ「PES ファイル」（ファイル名が、\*.pes のもの）や、キャラクター刺しゅうデータ「PEN ファイル」（ファイル名が、\*.pen のもの）から、簡単な操作、編集でオリジナルの刺しゅうカードを作成することができます。PES ファイル/PEN ファイルは購入したり、インターネット（<http://www.heartstitches.com>）からダウンロードすることもできます。ただし、キャラクター刺しゅうデータ（PEN ファイル）を取り扱えるミシンは「イノヴィス」シリーズのみです。




この製品は、「刺しゅうプロ」ではありませんので、刺しゅうデータを作成することはできません。

## 同梱品の確認

次の同梱品が全部そろっていること、それぞれに損傷のないことをお確かめください。同梱品が足りないときや破損しているときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

「カードライター」本体




プログラム CD-ROM



オリジナルカード



取扱説明書




## 別売品について

オリジナルカード  
(部品コード：XC0962-001)



本製品に使用できるオリジナルカードは、同梱のオリジナルカードもしくはそれと同等の別売品のオリジナルカードのみです。

## カードライター各部の説明



カードスロット

オリジナルカードを挿入します。

USB コネクタ

パソコンに接続します。

表示 LED

電源が入っているときは点灯します。  
パソコンと通信を行っているときには点滅します。



点滅中はカードや USB コネクタの抜き差しをしないでください。



カードライターは、パソコンの USB コネクタから電源を得るので、電源ケーブル、電源スイッチなどはありません。

# プログラムのインストール

## 動作環境の確認

プログラムのインストール前に、ご使用になられるパソコンが以下の動作環境を満たしているかどうかご確認ください。

パソコン	USB ポート標準装備の IBM-PC またはその互換機 (DOS/V 機)
OS	日本語 Microsoft Windows 98/ME/XP/2000
CPU 速度	Pentium 133MHz 以上推奨
メモリ	32MB 以上 (推奨 64MB 以上)
ハードディスク	10MB 以上の空き容量が必要
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) の解像度で、High Color (16 ビット) 表示以上が必要 (True Color 推奨)
インターフェース	USB Ver.1.1
プリンタ	ご使用のシステムでサポートされているプリンタ (模様情報を印刷したい場合)
CD-ROM ドライブ	専用ソフトインストールのため CD-ROM ドライブが必要



- カードライターは、電源を USB コネクタから得ていますので、電源を充分供給することが可能なパソコンの USB コネクタ、もしくは自己電源タイプ (セルフパワータイプ) の USB ハブに接続してください。その他に接続された場合、正しく動作しないことがあります。
- 自作のパソコン、拡張 USB ボードでは、正しく動作しないことがあります。

## プログラムのインストール

付属の CD-ROM を使って、ドライバソフトとプログラムをインストールします。




必ず、以下の手順でインストール作業を行ってください。インストールの途中でキャンセルを行ったり、手順と違う操作を行うとインストールが正しくできません。



インストールの手順は、Windows98 の場合で説明しています。他の OS の場合、画面や手順が若干異なる場合があります。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。**  
他の Windows アプリケーションは起動しないでください。
- 2 カードライターの USB コネクタをパソコンの USB コネクタに接続します。**  
コネクタが奥まで挿入されているか確認してください。



- 3 しばらくすると、新しいハードウェアの追加ウィザード画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。




XP の場合には、ウィザードの最初の画面で「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択してから、「次へ」ボタンをクリックします。



- 4 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



- 5 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。



- 6 「CD-ROM ドライブ」を選択し、5～10 秒待ってから、「次へ」ボタンをクリックします。



OSの種類によっては、④のダイアログも表示される場合がありますが、先に⑧までを行った後、⑨に進んでください。



- 7 UsbWriter と表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。



OSの種類によっては、「デジタル署名がありません」というメッセージが表示される場合がありますが、インストールを続行してください。



- 8 右の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリックします。

これで、ドライバソフトのインストールは完了です。




この手順で「再起動が必要です」というメッセージが表示されることがあります。ここでは再起動する必要はありませんので、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。



## 9 しばらくすると、プログラムのインストールが自動的に起動します。

### インストールプログラムが自動で起動しない場合:

- 1) 「スタート」ボタンをクリックします。
- 2) 「ファイルを指定して実行」メニューをクリックします。  
ファイルを指定して実行画面が表示されます。
- 3) プログラムのフルパス (\*) を入力し、「OK」ボタンをクリックするとプログラムのインストールが起動します。  
(\* ) 例: D:\¥Setup (CD-ROM が D ドライブのとき)



## 10 セットアップウィザードが表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。



## 11 「次へ」ボタンをクリックすると、プログラムのインストールが始まります。

通常は、パソコンの標準設定のフォルダにインストールされます。

### 他のフォルダにインストールしたいとき:

- 1) 「参照」ボタンをクリックし、ドライブとフォルダを選択します。(必要な場合はフォルダ名を入力します。)
  - 2) 希望するフォルダを選択したら、「OK」ボタンをクリックします。
  - 3) 「インストール先のフォルダ」に、2) で選択したフォルダが表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。  
2) で選択したフォルダに、プログラムがインストールされます。
- ◆ 直前の作業に戻るときは、「戻る」ボタンをクリックします。
  - ◆ 中止するときには、「キャンセル」ボタンをクリックします。



## 12 インストールが完了すると、右画面が表示されます。



Windows 98/ME の場合、ここで Windows を再起動する必要があります。必ず「再起動」ボタンをクリックし、セットアップを終了させてください。



他の OS は再起動する必要はありません。「完了」ボタンをクリックし、セットアップを終了します。



これでドライバソフトとプログラムのインストールは完了です。



# オンライン登録

---

アップグレード等のご連絡や、今後の製品開発・改良の貴重な資料とさせていただくため、本製品は登録手続きを短時間でできるようにオンラインでユーザー登録できるようになっております。

「ヘルプ」メニューの「オンライン登録」をクリックしますと、インストールされているブラウザが起動し、当社のホームページ「オンライン登録」のページが開きます。

また、「オンライン登録」のページにはお試しに無料で刺しゅうデータをダウンロードすることができますようになっていますので是非登録作業を進めてください。  
ダウンロードの方法については、ページに掲載してありますのでそちらをご参照ください。


# プログラムのアンインストール

---

- ① パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
- ② タスクバーの「スタート」メニューから「設定」→「コントロールパネル」を選択します。
- ③ 表示された「コントロールパネル」ダイアログで「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。
- ④ 表示されたアプリケーションの追加と削除のプロパティ画面で、プログラムを選択し「追加と削除」ボタンをクリックします。

# 使ってみましょう

## プログラム画面の説明



NO.	名称/ボタン	機能
①	タイトルバー	<p> /  でウィンドウサイズの設定をします。   をクリックして、プログラムを終了します。</p>
②	メニューバー	各機能を選択し、実行します。(10 ページ:「メニューバーの使い方」参照)
③	刺しゅう枠 セレクト	<p>お持ちのミシンの刺しゅう縫製サイズ(枠サイズ)を選択するときに使用します。(8 ページ:「刺しゅう枠サイズを選択する」参照)</p> <p> <b>注意</b>  お持ちのミシンの枠サイズより大きいサイズを選択しないでください。枠サイズより大きいサイズで作成したカードは、ミシンで正しく動作しません。</p> <p> <b>メモ</b>  模様を選択している途中で、枠サイズを変更した場合はそれまで選択していた模様は取り消されます。</p>
④	参照ボタン ()	<p>模様データ(*.pes ファイル)が保存されているフォルダを選択するときに使用します。(8 ページ:「模様データが保存されているフォルダを選択する」参照)</p> <p> <b>メモ</b>  PES ファイルについては 1 ページの「製品の概要」を参照してください。</p>
⑤	候補模様リスト	<p>④の参照ボタン()で選択したフォルダに保存されている、模様データ(*.pes ファイル)を一覧で表示します。</p> <p> <b>メモ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>③の「刺しゅう枠セレクト」で指定されている枠のサイズよりも、模様のサイズや針数の大きい模様データには、赤色の  が付きます。</li> <li>⑦の「サイズ変更スライダ」で縮小すれば指定されている枠のサイズに収まる模様データには、黄色色の  が付きます。</li> <li>別売りの大型枠用の模様データには、左上に  マークが付きます。</li> </ul>

NO.	名称/ボタン	機能
⑥	サイズ表示	<p>⑤の“候補模様リスト”の中で、選択されている模様のサイズを表示します。</p> <p> <b>メモ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑤の“候補模様リスト”で1つの模様を選択されているときのみ表示します。</li> <li>サイズを変更した場合は、変更後のサイズを表示します。</li> </ul>
⑦	サイズ変更スライダ	<p>⑤の“候補模様リスト”の中で、選択されている模様のサイズを変更するときに使います。変更できるサイズの範囲は、90～120%の間です。</p> <p> <b>注意</b></p> <p>指定されている枠のサイズを超える大きさには拡大できません。</p> <p> <b>メモ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑥の“サイズ表示”で、変更後のサイズを確認することができます。</li> <li>⑤の“候補模様リスト”で1つの模様を選択されているときのみ有効です。</li> </ul>
⑧	選択ボタン (→)	<p>⑤の“候補模様リスト”の中で、選択されている模様を⑪の“書込み模様リスト”に追加するときに、クリックします。(8ページ:「模様を選択する」参照)</p>
⑨	カード書込みボタン (📄)	<p>⑪の“書込み模様リスト”に表示されている模様をカードに書き込むときに、クリックします。(9ページ:「オリジナルカードにデータを書き込む」参照)</p>
⑩	取り消しボタン (🗑️)	<p>⑪の“書込み模様リスト”に追加されている模様を取り消すときに、クリックします。</p>
⑪	書込み模様リスト	<p>⑧の選択ボタン (→) をクリックして追加した模様を表示します。表示されている順番で、データがカードに書き込まれます。</p>
⑫	カード容量インジケータ	<p>⑪の“書込み模様リスト”の中で、選択されている模様の容量を表示します。(9ページ:「“カード容量インジケータ”の見方」参照)</p>
⑬	アイコンサイズ切替ボタン (🔄)	<p>⑤の“候補模様リスト”または⑪の“書込み模様リスト”に表示する模様の大/小を切り替えるときに、クリックします。</p> <p>例) </p>
⑭	プロパティボタン (📄)	<p>⑤の“候補模様リスト”または⑪の“書込み模様リスト”の中で、選択されている模様の情報を表示するときに、クリックします。</p> <p> <b>メモ</b></p> <p>1つの模様を選択されているときのみ有効です。</p> 
⑮	プレビューボタン (🖨️)	<p>⑤の“候補模様リスト”または⑪の“書込み模様リスト”の中で、選択されている模様を立体的(3D)で表示するときに、クリックします。</p> <p> <b>メモ</b></p> <p>表示切替ボタンをクリックすると、表示の倍率が変わります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>ダイアログ全体へのズーム表示</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>刺しゅう枠のサイズとの比較ができる表示</p> </div> </div>
⑯	印刷ボタン (🖨️)	<p>⑤の“候補模様リスト”または⑪の“書込み模様リスト”の中で、選択されている模様を印刷するときに、クリックします。(10ページ:「印刷」参照)</p> <p> <b>メモ</b></p> <p>1つの模様を選択されているときのみ有効です。</p>
⑰	HeartStitchesボタン (🌐)	<p>当社のホームページ「HeartStitches」のWEBページを開くときに、クリックします。(14ページ:「HeartStitchesのWEBページ」参照)</p>

# 操作の流れ

## 1 プログラムを起動し、準備する

デスクトップにある右記アイコンをダブルクリックするか、「スタート」メニューから「プログラム」→「HeartStitches DL」を選択し、右記アイコンを選択します。



カードライターがUSBコネクタに接続され、オリジナルカードが挿入されていることをご確認ください。

## 2 刺しゅう枠サイズを選択する

刺しゅう枠サイズセレクトで、お持ちのミシンの刺しゅう縫製サイズ(枠サイズ)を選択します。




お持ちのミシンより大きいサイズを選択しないでください。選択しても、作成されたカードはミシンで正しく動作しません。

## 3 模様データが保存されているフォルダを選択する

- 1) 参照ボタン (📁) をクリックし、参照ダイアログを表示させます。模様データ (\*.pes ファイル) が保存されているフォルダを選択し、「OK」ボタンをクリックします。




フォルダでカード (📁) を選択すると、カードライターに挿入されているオリジナルカードの中のデータを見ることができます。



- 2) 選択したフォルダに保存されている、模様データのイメージとファイル名が“候補模様リスト”に表示されます。




オリジナルカード内に消去したくない模様があるときは、その模様を“書込み模様リスト”に追加しておきます。(8 ページ:「模様を選択する」参照)



“候補模様リスト” “書込み模様リスト”

## 4 模様を選択する

- 1) オリジナルカードに書き込みたい模様を、“候補模様リスト”から選択しクリックします。クリックした模様は反転表示になります。
- 2) 選択ボタン (➡) をクリックすると、反転表示の模様が“書込み模様リスト”に追加されます。
- 3) “カード容量インジケータ”に注意しながら、書き込みたい模様について、この操作を繰り返します。



反転表示




- フォルダでカード (📁) を選択すると、カードライターに挿入されているオリジナルカードの中のデータを見ることができます。
- オリジナルカード内に消去したくない模様があるときは、その模様を“書込み模様リスト”に追加しておきます。

## “カード容量インジケータ”の見方：

選択済みの模様の部分は青色で、選択中の模様の部分は水色で表示されます。

選択中の模様の部分が赤色で表示されている場合は、カードの容量を越えてしまうことを表しています。



## 5 模様サイズを変更する


- 1) “候補模様リスト”の中で、サイズを変更したい模様をクリックし、反転表示させます。
- 2) “サイズ変更スライダ”でサイズを変更し、選択ボタン (→) をクリックします。



- 変更できる範囲は、90～120%の間です。
- 指定されている枠のサイズを超える大きさには拡大できません。



複数の模様が選択されているときは、この操作はできません。




“サイズ変更スライダ”

## 6 オリジナルカードにデータを書き込む

オリジナルカードに書き込む模様が選択できたら…

- 1) カードライターにオリジナルカードがセットしてあることを確認します。
- 2) カード書き込みボタン (→) をクリックし、データの書き込みを始めます。

データの書き込みは、オリジナルカードの中のデータを全て消去してから行います。



オリジナルカードの中に消去したくない模様データがあるときは、3のフォルダ選択でカードを選択し、消去したくない模様を“書き込み模様リスト”に追加しておいてください。

しばらくすると、書き込みが終了します。

書き込み終わったオリジナルカードは、ミシンで扱うことができます。



オリジナルカードにデータを書き込んでいる途中 (LED 表示が点滅中) に、オリジナルカードや USB コネクタを抜かないでください。

## 模様の選択方法

“候補模様リスト”または“書き込み模様リスト”に表示されている、模様のアイコンをマウスでクリックすると、その模様を選択することができます。Ctrl キー、Shift キーの併用またはドラッグ操作により、複数選択もできます。

模様を選択中に操作可能となるファンクションボタンは、明るい色で表示されます。また、操作不可能となるボタンはグレーの色で表示されます。

## その他の操作

模様を選択し、選択中のアイコンの上でマウスの右ボタンをクリックすると、ポップアップメニューが表示され、その時に操作できる機能が表示されます。

# メニューバーの使い方


## ファイル

### 印刷

#### 機能

選択している模様の情報（模様、幅、高さ、針数、色数、色の順番）を、「ファイル」メニューの「印刷の設定」で設定されている内容で印刷します。

#### 操作

- ① “候補模様リスト”または“書込み模様リスト”から模様を1つ選択します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」または印刷ボタン(  )をクリックします。  
印刷画面が表示されます。
- ③ 必要な設定をします。  
(「印刷範囲」、「印刷部数」など)
- ④ 「OK」ボタンをクリックします。  
印刷を開始します。
  - ◆ 操作を中止するときは、「キャンセル」ボタンをクリックします。
  - ◆ プリンタの詳細な設定をするときは、「プロパティ」ボタンをクリックします。プリンタのプロパティが表示されます。



印刷の内容は、選択されている模様や印刷の設定内容によって異なります。  
(10 ページ: 「印刷の設定」参照)

### 印刷の設定

#### 機能

印刷の内容を設定します。

#### 操作

- ① 「ファイル」メニューの「印刷の設定」をクリックします。  
印刷設定画面が表示されます。
- ② 「用紙」と「印刷の向き」を設定します。



### ③ 「印刷サイズ」と「印刷オプション」を設定します。

### ④ 「OK」ボタンをクリックします。

印刷の設定が確定します。

- ◆ 操作を中止するときは、「キャンセル」ボタンをクリックします。
- ◆ プリンタの詳細な設定をするときは、「プロパティ」ボタンをクリックします。プリンタのプロパティが表示されます。



印刷内容は「印刷プレビュー」で確認できます。印刷する前に確認してください。


## 「印刷サイズ」と「印刷オプション」について：

### ① 印刷サイズ


#### 原寸：

1つの模様に対して、1ページ目に模様のイメージを実寸で印刷します。  
2ページ目に模様の情報（サイズ、針数、色名…）を印刷します。

1ページ目




2ページ目



#### 縮小：

1つの模様に対して、模様のイメージと情報を1ページに印刷します。

1ページ




- どちらの設定も、全てのページにファイル名が印刷されます。
- 別売りの大型枠（100 × 172mm、130 × 300mm）用の模様の場合、1ページ目には模様全体のイメージを印刷します。  
2ページ目以降には、その模様を構成している複数の模様について、「印刷サイズ」で設定した内容に応じた模様のイメージと情報を印刷します。

### ② 印刷オプション


#### 縫製範囲と中心線を印刷する：

模様の最大外形と、その中心線を黒色で印刷します。  
この設定は、「印刷サイズ」で「原寸」が設定されているときのみ有効です。



#### グリッドを印刷する：

刺しゅう枠に、添付の刺しゅうシートに印刷されているグリッド（格子線）と同様のグリッドを緑色で印刷します。



一部のミシンの刺しゅうシートと、グリッドのサイズがわずかに異なることがあります。

## 印刷プレビュー

### 機能

印刷前に、印刷のイメージが確認できます。

### 操作


① “候補模様リスト” または “書込み模様リスト” から、模様を 1 つ選択します。

② 「ファイル」メニューの「印刷プレビュー」をクリックします。

選択されている模様の印刷のイメージが表示されます。



印刷の内容は、選択されている模様や印刷の設定内容によって異なります。(10 ページ: 「印刷の設定」参照)



③ このイメージを閉じるときは、「閉じる」ボタンをクリックします。

## 終了

### 機能

プログラムを終了します。

### 操作

① 「ファイル」メニューの「終了」をクリックします。

プログラムが終了します。

## オプション

## 単位の設定

### 機能

長さの単位 (mm またはインチ) が選択できます。

### 操作

① 「オプション」メニューの「単位の設定」をクリックします。

単位の設定画面が表示されます。

② 単位 (mm またはインチ) を選択します。







変更を登録する場合は、「OK」ボタンをクリックします。  
 操作を中止するときは、「キャンセル」ボタンをクリックします。

## ヘルプ

### 目次

#### 機能

このプログラムのヘルプを表示します。

#### 操作



「ヘルプ」メニューの「目次」をクリックします。  
 ヘルプの目次が表示されます。

### ヘルプの使い方

#### 機能

ヘルプの使い方を説明します。

#### 操作



「ヘルプ」メニューの「ヘルプの使い方」をクリックします。  
 ヘルプの使い方についての、Windowsの標準的な説明が表示されます。

### オンライン登録

#### 機能

当社ホームページの「オンライン登録」のページを開きます。

#### 操作



「ヘルプ」メニューの「オンライン登録」をクリックします。



インストールされているブラウザが起動し、当社ホームページの「オンライン登録」のページが開きます。



インターネットブラウザが正しくインストールされ、インターネットに接続する環境が整っていないと、この機能は使用できません。



詳しくは5ページを参照してください。

## ● HeartStitches の WEB ページ

### 機能

当社ホームページの「HeartStitches」のページ (<http://www.heartstitches.com>) を開きます。

### 操作

- 1 「ヘルプ」メニューの「HeartStitches の WEB ページ」をクリックします。
- 2 インストールされているブラウザが起動し、当社ホームページの「HeartStitches」のページが開きます。



インターネットブラウザが正しくインストールされ、インターネットに接続する環境が整っていないと、この機能は使用できません。

### HeartStitches とは :

HeartStitches のホームページでは、刺しゅうデータの配信を行っており、ブラザーの高品質な刺しゅうデータの中から、いつでもお好きな数だけ刺しゅうデータをお求めいただけます。

## ● バージョン情報

### 機能

バージョン、著作権などに関する情報を表示します。

### 操作

- 1 「ヘルプ」メニューの「バージョン情報」をクリックします。  
ダイアログが表示されます。
- 2 ダイアログを閉じるときは、「OK」ボタンをクリックします。

#### 使用できる模様データについて

本アプリケーションでは、PES ファイルのほかに個別のミシンに対応した不正コピー防止機能付きの刺しゅうデータ「PEN ファイル」(ファイル名が、\*.pen のもの)も使用できます。PEN ファイルはインターネット刺しゅうデータダウンロードサイト「ハートステッチズ」(<http://www.heartstitches.com>) から入手することができます。ただし、PEN ファイルの模様においては以下の制限があります。

- サイズ変更、プレビュー、及び印刷を行うことはできません。
- 「書込み模様リスト」中の模様のプロパティで、針数は表示されません。

# CD-ROM の包装を開封する前に必ずお読みください

この度は弊社のソフトウェア製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
弊社では本製品に下記契約事項を設けており、お客様のご同意のあった場合のみ本製品をご使用いただいております。本製品のCD-ROMの包装を開封される前に、下記「ソフトウェア製品に関する契約条項」を充分お読みください。本製品の使用条件は、CD-ROMの包装の開封をもって、お客様にご了承いただいたものとさせていただきます。開封後の返品は一切お断りいたします。

## ● ソフトウェア製品に関する契約条項

### 1. 総則

この条項は、お客様と弊社との間における、本製品の使用に関する取り決めです。

### 2. 本製品の使用

お客様は本製品を1台のコンピュータにインストールして使用することができます。

### 3. 複製

お客様による本製品のバックアップ目的以外の複製は禁止されております。

### 4. 改造等

お客様による本製品の改造、解析等は禁止します。

### 5. 譲渡

お客様は本製品について、第三者に再使用权を設定し、又はその他の方法で第三者に使用させる事ができないものとします。

### 6. 保証

お客様による本製品の選択、使用および使用結果について弊社はいかなる責任も負いません。

### 7. その他

本製品は、著作権法により保護されています。

## アフターサービス

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 無料修理保証期間は、お買い上げ日より1年間です。（詳しくは保証書をご覧ください。）  
それ以後の修理については、お買い上げの販売店、または最寄りのプラザー販売店にご相談ください。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または下記の〈お客様相談室〉へお問い合わせください。

## ミシン119番 フリーダイヤル0120-340-233

- ◎ プラザーミシンの使い方やアフターサービスについて、ご不明の場合はお買い上げの販売店、またはミシン119番までお問い合わせください。
- ◎ ミシン119番ではミシンの使い方のご説明や、トラブルに対するご相談、修理の受付対応をさせていただいております。

## お客様相談室

プラザー販売株式会社

本 社お客様相談室	〒467-8577	名古屋市瑞穂区苗代町15番1号	TEL: (052)824-3125
北海道お客様相談室	〒060-0063	札幌市中央区南三条西3丁目2-2	TEL: (011)261-6631
東 北お客様相談室	〒980-0811	仙台市青葉区一番町2-3-10	TEL: (022)227-8877
東 京お客様相談室	〒104-0031	東京都中央区京橋3丁目3-8	TEL: (03)3281-4204
中 部お客様相談室	〒467-8577	名古屋市瑞穂区苗代町15番1号	TEL: (052)824-3193
関 西お客様相談室	〒550-0012	大阪市西区立売堀4丁目4番2号	TEL: (06)6531-4670
中四国お客様相談室	〒730-0021	広島市中区胡町4番28号	TEL: (082)240-3762
九 州お客様相談室	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2丁目3-12	TEL: (092)431-6566

- お客様相談室は、プラザー販売株式会社が運営しています。
- プラザー製品についてのご意見、ご要望がございましたら、お買い上げの販売店または上記、最寄りの〔お客様相談室〕へご連絡ください。
- 最寄りのお客様相談室におかけになったすべての電話は、本社お客様相談室へ転送されます。  
(転送電話料金は、弊社が負担致します。)
- FAXの場合は、すべて本社お客様相談室(052) 824-3031 でお受け致します。
- 上記の電話番号および住所は、都合により変更する場合がございますのでご了承ください。

プラザー工業株式会社

取扱店

名古屋市瑞穂区苗代町15-1 〒467-8561