



# FileMaker Pro 11 のデータを P-touch で印刷

環境： P-touch 9800PCN 24mmTZ テープ

1. ここでは次のように「No」が定義されたデータベースを使って説明します。



2. 「ファイル」-「印刷設定...」で「プリンタ設定」のダイアログボックスを表示し、次のように設定後、「プロパティ」ボタンをクリックしてください。




3. 「Brother PT-9800PCN のプロパティ」のダイアログボックスで、次のように設定後、「OK」ボタンをクリックしてください。




4. 「プリンタの設定」ダイアログボックスで「OK」ボタンをクリックしてダイアログボックスの表示を終了させてください。


- 「表示」 - 「レイアウトモード」で「レイアウトモード」に変更してください。
- 「レイアウト」 - 「新規レイアウト/レポート」で「新規レイアウト/レポート」のダイアログボックスを表示し、次のように設定後、「次へ」ボタンをクリックしてください。




- 「新規レイアウト/レポート」のダイアログボックスで次のように設定後、「次へ」ボタンをクリックしてください。




- 「新規レイアウト/レポート」のダイアログボックスで、次のようにフィールドを追加後、「次へ」ボタンをクリックしてください。



9. レイアウト/レポートの作成完了のダイアログボックスで、「レイアウトモードで表示」を選択後、「完了」ボタンをクリックしてください。




10. 「レイアウト」 - 「パート設定」で「パート設定」のダイアログボックスを表示し、「ヘッダ」選択後「削除」ボタンをクリックしてヘッダを削除してください。




11. 「終了」ボタンをクリックして「パート設定」のダイアログボックスを閉じてください。

12. レイアウトを適当に編集して、印刷項目を印刷サイズ内に収めてください。  
ここでは文字サイズを 9 ポイントに変更しました。




赤枠内が印刷サイズです。


13. 下と右のラインをドラッグして印刷サイズ内に収めてください。



14. 「表示」 - 「プレビューモード」を選択すると、保存確認のダイアログボックスが表示されますので、「保存」ボタンをクリックしてください。



15. 「ファイル」 - 「印刷 ...」で「印刷」のダイアログボックスを表示し、必要に応じて「印刷範囲」を設定後、「OK」ボタンをクリックしてください。  
ラベルが印刷されます。



16. 別のレイアウトを印刷後に本レイアウトを再度印刷する場合は、2～3の設定を行ってから15を実行してください。